・ジョブがアイドル状態のまま実行されない理由を確認します

```
$ IIq -s jobID

(途中省略)
:
======

This job step is associated with the LoadLeveler class "long".
The "maxjobs" limit of this class 2
The number of "running" job steps of this class is at the "maxjobs" limit.
$
```

空き多重度がない場合に出力されるメッセージですが、順番待ちになっているので、特に処置は必要ありません。

```
$ IIq -s jobID
:
(途中省略)
:
=======
The following machine is unable to meet the requirements of Node Type 0.
cs0-cx: Consumable resource limits of "ConsumableMemory" exceeded. Total = 24576; Available = 24576
; Required = (4)*(9544).
:
:
```

1 ノード当たりの最大容量を超えてメモリを指定しているので ,data_limit ,stack_limit を適宜設定します .